GLPI (installation)

Prérequis

Un espace sur un serveur Web avec :

- un accès FTP pour l'installation des fichiers ;
- le support de PHP 5.4 ou supérieure compilée avec le support des sessions ;
- un accès à une base de données MySQL version 4.1.2 minimum.

Avant l'installation, vous devez avoir une base MySQL disponible.

Vous devez connaître les données de votre connexion MySQL:

- l'adresse du serveur MySQL;
- votre login MySQL;
- votre password MySQL,
- le nom de la base de données

Récupérer GLPI

GLPI est disponible en téléchargement par le Web à l'adresse :

- http://glpi-project.org rubrique "télécharger".

Installer les fichiers

Choisissez la version, décompactez l'archive sur votre ordinateur dans un répertoire de votre choix, **puis transférez le contenu de ce répertoire sur le serveur Web** via FTP (par exemple).

Début de l'installation

Pour débuter l'installation, pointer votre navigateur web sur le dossier racine de GLPI http://[IP]/glpi ou http://votreserveur/glpi/ (par défaut).



Pour le paramétrage de l'accès à la base de donnée voir les données de votre connexion à votre base MySQL



Au premier lancement l'identifiant par défaut est "glpi" et le mot de passe "glpi"

Un message de sécurité vous indique qu'il faut changer les mots de passe des utilisateurs par défaut et de supprimer le fichier d'installation.

En cas de grosse erreur

Pour « relancer » l'installation, il suffit d'effacer le fichier suivant :

- glpi/config/config_db.php

Pointer votre navigateur web sur le dossier racine de GLPI : http://votreserveur/glpi/ (par défaut) relancera alors la procédure de configuration (en raison de l'absence du fichier « config_db.php »).

Ressources

http://www.supinfo.com/articles/single/95-tutoriel-installation-glpi http://glpi-project.org/spip.php?article31

 $\underline{\text{http://wiki.glpi-project.org/doku.php?id=fr:install:tutoriauxdistrib}}$

http://wiki.glpi-project.org/doku.php?id=fr:install:gplixampp