

<http://adminreseauxsystemes.free.fr/win-tuto-role-services-bureau-a-distance.php>


Services Bureau à distance

Afin d'installer les "Services de bureau à distance", suivez les étapes pas à pas.


Tout d'abord, ouvrir le "Gestionnaire de serveur", puis suivez les screenshot.




Faire un cliquer droit sur "Rôles", puis cliquez sur "Ajouter des rôles".




Cliquez sur "Suivant".



Cochez "Services Bureau à distance", puis cliquez sur "Suivant".




Cliquez sur "Suivant".



Cochez :

- "Hôte de session Bureau à distance",
- "Gestionnaire de licences des services Bureau à distance",
- "Accès Bureau à distance par le Web.

Puis cliquez sur "Suivant".



Cliquez sur "Suivant".

**Assistant Ajout de rôles**

**Spécifier une méthode d'authentification pour le service Hôte de session Bureau à distance**

Avant de commencer  
Rôles de serveurs  
Services Bureau à distance  
Services de rôle  
Compatibilité des applications  
**Méthode d'authentification**  
Mode de licence  
Groupes d'utilisateurs  
Expérience client  
Configuration du Gestionnaire ...  
Serveur Web (IIS)  
Services de rôle  
Confirmation  
État d'avancement  
Résultats

L'authentification au niveau du réseau est une nouvelle méthode d'authentification qui améliore la sécurité en fournissant une authentification d'utilisateur plus tôt dans le processus de connexion lorsqu'un client se connecte à un serveur Hôte de session Bureau à distance. Avec l'authentification au niveau du réseau, l'authentification de l'utilisateur intervient avant l'établissement d'une connexion Bureau à distance au serveur Hôte de session Bureau à distance.

Spécifiez si l'authentification au niveau du réseau est requise.

**Exiger l'authentification au niveau du réseau**  
Seuls les ordinateurs qui exécutent une version de Windows et une version du client Connexion Bureau à distance prenant en charge l'authentification au niveau du réseau peuvent se connecter à ce serveur Hôte de session Bureau à distance. Si vous êtes connecté à distance à ce serveur, vérifiez que votre ordinateur prend en charge l'authentification au niveau du réseau pour permettre une reconnexion à ce serveur.

**Ne nécessite pas l'authentification au niveau du réseau**  
Les ordinateurs qui exécutent une des versions du client Connexion Bureau à distance peuvent se connecter à ce serveur Hôte de session Bureau à distance.

 Cette option est moins sécurisée que l'authentification au niveau du réseau car l'authentification intervient plus tard dans le processus de connexion.

[En savoir plus sur l'authentification au niveau du réseau et les clients pris en charge](#)

< Précédent   Suivant >   Installer   Annuler

Cochez "Exiger l'authentification au niveau du réseau ", puis cliquez sur "Suivant".

**Assistant Ajout de rôles**

**Spécifier le mode de licence**

Avant de commencer  
Rôles de serveurs  
Services Bureau à distance  
Services de rôle  
Compatibilité des applications  
Méthode d'authentification  
**Mode de licence**  
Groupes d'utilisateurs  
Expérience client  
Configuration du Gestionnaire ...  
Serveur Web (IIS)  
Services de rôle  
Confirmation  
État d'avancement  
Résultats

Le mode de licence des services Bureau à distance détermine le type de licence d'accès client aux services Bureau à distance qu'un serveur de licences doit délivrer aux clients qui se connectent à ce serveur Hôte de session Bureau à distance.

Spécifiez le mode de licence des services Bureau à distance que ce serveur Hôte de session Bureau à distance doit utiliser.

**Configurer ultérieurement**  
Me rappeler d'utiliser l'outil de configuration d'hôte de session Bureau à distance ou la stratégie de groupe pour configurer le mode de licence dans les 120 jours suivants.

**Par périphérique**  
Une licence d'accès client aux services Bureau à distance par périphérique doit être disponible pour chaque périphérique qui se connecte à ce serveur Hôte de session Bureau à distance.


**Par utilisateur**  
Une licence d'accès client aux services Bureau à distance par utilisateur doit être disponible pour chaque utilisateur qui se connecte à ce serveur Hôte de session Bureau à distance.

 Le mode de licence que vous spécifiez doit correspondre aux licences d'accès client aux services Bureau à distance disponibles auprès de votre serveur de licences des services Bureau à distance.


[En savoir plus sur le mode de licence des services Bureau à distance](#)

< Précédent   Suivant >   Installer   Annuler


Cochez "Configurer ultérieurement", puis cliquez sur "Suivant".




Cliquez sur "Suivant".



Cliquez sur "Suivant".




Cliquez sur "Suivant".




Cliquez sur "Suivant".


Note : L'accès Bureau à distance par le Web nécessite l'installation du Server Web (IIS).



Cliquez sur "Suivant".



Cliquez sur "Installer".



Cliquez sur "Fermer".



Redémarrer le serveur en cliquant sur "Oui".