Windows Serveur 2008 R2 : Installation (Chapitre 1)

Introduisez le DVD dans le lecture puis Démarrer dessus,

Windows is loading f	files

Sélectionner les bonnes informations et cliquer sur "Suivant"

No Installer Windows	×
Windows Server 2008 10	
Langue à installer : Français	
<u>Clavier ou méthode d'entrée</u> : Français	
Entrez la langue et les préférences de votre choix et cliquez sur S	
	Suivant

Cliquer sur "Installer maintenant" pour démarrer l'installation,

🦓 Installer Windows	X
Windows Server 2008	
Inst <u>a</u> ller maintenant 📀	
À lire avant d'installer <u>W</u> indows	
<u>R</u> éparer l'ordinateur Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.	

l'installation commence,



Sélectionner la version dont vous avez besoin en mode "**installation complète**", le mode "installation minimale" sera traité dans un autre tutoriel,

Système d'exploitation	Architecture	Date de modi.
Windows Server 2008 R2 Standard (installation complète)	x64	14/07/2009
Nindows Server 2008 R2 Standard (installation minimale)	x64	14/07/2009
Vindows Server 2008 K2 Entreprise (installation complete)	x04	14/07/2009
Windows Server 2008 R2 Entreprise (installation minimale) Windows Server 2008 R2 Datacenter (installation complète)	x04	14/07/2009
Windows Server 2008 R2 Datacenter (installation minimale)	x64	14/07/2009
Windows Web Server 2008 R2 (installation complète)	x64	14/07/2009
Windows Web Server 2008 R2 (installation minimale)	x64	14/07/2009
comprend i integralite de l'interface utilisateur et prend en ch	arge l'ensemble de	s roles serveur.

Liser et cocher "J'accepte les termes du contrat de licence",



Là, sélectionner "Personnalisée (option avancée)",

Quel type d'installation voulez-vous effectuer ?	
Mise à niveau Procédez à la mise à niveau vers une version plus récente de Windows et conservez vos fichiers, paramètres et programmes. L'option de mise à niveau n'est disponible que lorsqu'une version existante de Windows est en cours d'exécution. Sauvegardez vos fichiers avant de poursuivre.	
Personnalisée (option avancée) Installez une nouvelle copie de Windows. Cette option ne conserve pas vos fichiers, paramètres et programmes. L'option permettant de modifier les disques et les partitions est disponible quand vous démarrez votre ordinateur à l'aide du CD d'installation. Sauvegardez vos fichiers avant de poursuivre.	
<u>C</u> omment choisir ?	N

Créer une première partition dont la taille est égale à 1,5 la quantité de mémoire vive (dans mon cas, le serveur à 2 Go de ram, donc 1.5 x 2 = 3 Go) afin de stock le fichier d'échange du système, Puis créer une deuxième partition avec le reste de l'espace libre ou créer d'autre partition c'est vous qui choisirez suivant veux besoin,

L'installation créé automatique une partition de 100 Mon Puis cliquer sur "**Suivant**",

L .	Nom		Taille totale	Espace libre	Туре	I
h -	Disque 0 Partiti	on 1	3.0 Go	3.0 Go	Principal	
	Disque 0 Partiti	on 2: Réservé au système	100.0 Mo	86.0 Mo	Système	
	Disque 0 Partiti	on 3	36.9 Go	36.9 Go	Principal	
	Charger un pilote	Liten <u>d</u> re	Toundrei			

La copie des fichiers et l'installation des fonctionnalités commence, cette étape peux durer jusqu'à 45 minute suivant l'age du serveur,



Une fois l'installation terminer la machine redémarre, comme l'indique l'image ci-dessous il faut modifié le mot de passe, cliquer sur "**OK**",



Le mot de passe doit respecter les exigences de complexité, se qui signifie que le mot de passe doit comporter 8 caractères dont 3 type différent (une majuscule, un chiffre, et un caractère spécial), puis cliquer sur la flèche bleu,

FR		
	Administrateur	
	Créer un disque de réinitialisation de mot de passe	
	Annuler	
٢	Windows Server 2008 Me Entreprise	

Cliquer sur "OK",



Première configuration à effectuer, fixer une adresse IP fixe au serveur et surtout désactiver le "Protocole Internet 6" qui correspond à IP v6 si vous n'utilisez IP v6 bien-sûr, a réaliser sur toutes les interface réseau.

	×
Gestion de réseau	Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Connexion en utilisant :	General Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Cette connexion utilise les éléments suivants : Cette connexion utilise les éléments suivants : Cient pour les réseaux Microsoft Planificateur de paquets QoS Patage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) Photocole Internet version 4 (TCP/IPv4) Photo E/S Mappage de découverte de couche liaison Antipola de découverte de couche de liaison	Obtenir une adresse IP automatiquement Utiliser l'adresse IP suivante : Adresse IP : 10 . 190 . 8 . 1 Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 254 . 0 Passerelle par défaut : 10 . 190 . 8 . 254
Installer Désinstaller P Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication différents réseaux interconnectés.	Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante : Serveur DNS préféré : 10 . 190 . 8 . 254 Serveur DNS auxiliaire : Valider les paramètres en quittant Avancé
Fermer	OK Annuler
émarrer 📙 🗾 🚞 👔 🐖	FR 🖈 🕞 😭 21:32

Deuxième configuration, modifier le nom du serveur.

j🛃 Systèn	ne	_[#]
00	r Panneau de configuration → Système et sécurité → Système	👻 🛃 Rechercher
Page d configu Paran Paran Paran	Ferrore Édition Windows Propriétés système Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ceci peut influer sur l'accès aux ressources en réseau. Informations complémentaires Nom de l'ordinateur : SRV-DC01 Nom complet de l'ordinateur : SRV-DC01 Autres Membre d'un Omaine : Ordinateur : Ordinateur : Ordinateur : SRV-DC01	Image: Second
Windo	ws Update OK Annuler Applique	dé de produit (Product Key)
灯 Démar	rer 🛛 🛃 🔀 🞇 🚺 🐖 🖳	FR FR 11/06/2010

Troisième configuration, activer la prise en main à distance.

🛃 Système			<u>_8×</u>
🖓 🖓 🕶 Panneau de configu	uration 👻	Système et sécurité • Système • 🐼 Rechercher	2
Page d'accueil du panneau de configuration Gestionnaire de périphériques Paramètres d'utilisation à distance Paramètres système avancés	Inf (Connexion Bureau à distance X Exception de pare feu Bureau à distance activée. Vous avez choisi d'activer la connexion Bureau à distance pour toutes les connexions réseau sur cet ordinateur. Pour l'activer pour certaines connexions réseau, ouvrez Pare feu Windows avec fonctions avancées de OK	
	_ Syst Para	Bureau à distance Cliquez sur une option puis spécifiez qui peut se connecter. C Ne pas autoriser les connexions à cet ordinateur Autoriser la connexion des ordinateurs exécutant n'importe quelle version du Bureau à distance (moins sûr) N'autoriser que la connexion des ordinateurs exécutant le Bureau à distance avec authentification NLA (plus sûr) Comment choisir ?	pas disponible sur cet
Voir aussi Centre de maintenance Windows Update	Activ	OK Annuler Appliquer	v
🏷 Démarrer		FR *	11/06/2010

Quatrième configuration, effectuer un Windows Update afin de corriger les failles et bugs.



Déplacer le fichier d'échange de Windows, pour cela faite un clique droit propriétés sur "**Ordinateur**" puis a gauche clique sur "**Paramètres système avancés**", là, cliquer sur "**Paramètres...**" dans la partie Performances.

👰 Système		
Panneau de configuration 🔹	Système et sécurité 🔹 Système 🔹 🔽 Rechercher	2
Page d'accueil du panneau de Infor configuration	rmations s Propriétés système	•
Éditio	n Windows - Nom de l'ordinateur Matériel Vindows Ser Lopyright © Vous devez ouvrir une session d'administrateur pour effectuer la plupart de ces modifications. Performances Effets visuels, planification du processeur, utilisation de la mémoire et mémoire virtuelle Paramètres	
Systè P M T S Paran N	me Profil des utilisateurs rocesseur : Paramètres du Bureau liés à votre ouverture de session témoire insta Paramètres type du syst Paramètres tylet et fonc Démarrage et récupération Informations de démarrage du système, de défaillance du système et de débogage Iom de l'ordit Paramètres	ble sur
N D Voir aussi Centre de maintenance Windows Update	Iom complet Variables d'environnement Description d OK Annuler Annuler Appliquer ation de Win OK Annuler 3 jours avant l'activation automatique. Activez Windows maintenant D de produit : 00486-001-0001076-84023 Modifier la clé de produit (Product Key)	s

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet "avancé" et dans la partie "Mémoire virtuelle" clique sure "Modifier..." ensuite configurer comme sur l'image, D: étant la partition de 3 Go créer au début de l'installation, finiser par valider et redémarrer le serveur.



L'installation et la configuration de base et terminer.